

Guide d'installation

Widget du calculateur de paiements mensuels

Calculateur de paiement mensuel

Indiquez le montant du prêt désiré ainsi que la durée souhaitée pour trouver un plan de paiement adapté à vos besoins.

Montant requis

\$ 5000

Durée du prêt

72 Mois

Propulsé par **medicard** par **ifinance**

*Ce paiement est une estimation, calculée selon un taux d'intérêt de 9,99 % incluant des frais d'administration. Tous les prêts sont ouverts et peuvent être remboursés en tout temps, sans frais ni pénalités. Le montant affiché est présenté à titre indicatif seulement. Le montant final du prêt, la durée, le taux d'intérêt, les frais d'administration et les paiements peuvent être modifiés à l'approbation finale du prêt.

Vos paiements mensuels estimés

\$98.16*

Faire une demande maintenant

Détails techniques

Calcul

Les paiements du prêt sont calculés à l'aide de formules d'amortissement standard

Taux d'intérêt

Fixe à 7,95 % avec des frais d'administration de 6 %

Plages de prêt

60 mois : 500 \$ à 50 000 \$

72 mois: 3 000 \$ à 50 000 \$

84 mois: 10 000 \$ à 50 000 \$

Conception adaptative

Bascule automatiquement entre les vues bureau et mobile à un point de rupture de 768px

Ressources

Utilise les poignées Google (Quicksand et Inter)

! Important

Définissez une largeur d'au moins 768px pour garantir l'affichage de la version bureau

Instructions

Pour intégrer le widget du calculateur de paiements mensuels Medicard sur votre site web, veuillez suivre les étapes suivantes.

1. Copiez le code suivant :

```
<style>
  /* Styles pour les écrans de bureau */

  .calculator {
    height: 500px; /* Default height for
larger screens */
  }

  /* Petits écrans (ex. : 600px ou
moins) */
  @media (max-width: 600px) {
    .calculator {
      height: 1000px;
    }
  }
</style>
<iframe
  src="https://apply.
medicard.com/calculator/loancalculator.
html?sp=REPLACEZ CETTE COPIE PAR VOTRE
IDENTIFIANT PERSONNEL&lang=fr"
  width="900px"
  class="calculator"
  style="border: none; max-
width: 100%">
</iframe>
```

2. Collez le code dans le code HTML de votre page web à l'endroit exact où vous souhaitez que la calculatrice apparaisse.